

## CARA INSTAL AMC SYSTEM

AMC System dijalankan pada jaringan lokal (localhost), berikut ini proses Instalasinya :

### A. Install Software XAMPP

Install dahulu software **XAMPP**. Kalau bisa tempatkan file instalasinya di Drive **E:/**. File bisa di cari dan download dari Internet (Gratis).




### B. Install Software AMC System Versi 2.0.


**Install AMC System Versi 2.0.** tempatkan pada folder **htdocs** di lokasi instalasi **Xampp**. (**E:/xampp/htdocs**)

### C. Konfigurasi Database dari web ke database AMCS.MDB


1. Klik **Start > Control Panel > Performance and Maintenance > Administrative Tools > Data Sources (ODBC)**.




2. Pada Tab **System DSN**, klik **Add**.




3. Pilih Microsoft Access Driver (\*.mdb).




4. Isi Data Source Name : amcs, lalu klik Select.



5. Sesuaikan lokasi database AMCS.mdb. Sehingga Directories : e:/xampp/htdocs/amcs.




6. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya klik **OK** dan **OK**.




#### **D. Menjalankan XAMPP**

1. Klik **Start > Program > XAMPP for Windows > Xampp Control Panel**.



2. Pastikan **Apache** dan **MySql** dalam kondisi **Running**.



#### **E. Jalankan AMC System Versi 2.0.**

**Semoga Berhasil...!**

#### **Yang Harus Diingat !**

Apabila melakukan **Uninstall AMC System** database **AMCS.mdb** akan ikut terhapus, jadi **Copy** dulu **database AMCS.mdb** yang ada di folder **E:\xampp\htdocs** atau ganti namanya (**Rename**) dengan nama yang lain. **Selanjutnya terserah Anda...**

Apabila akan **menghapus data** dalam database **AMCS.mdb**, **JANGAN** menghapus **Data Tahun 2001**. **KARENA Data Tahun 2001** adalah **PENDUKUNG LAPORAN** dari website **AMC System** dan **BILA TERHAPUS** maka **link-link Laporan TIDAK BISA DIBUKA** alias **ERROR**.